


BUILD GEL SYSTEM - STEP BY STEP GUIDE

PRZYGOTOWANIE PAZNOKKI



KSZTAŁT
Nadaj naturalnym paznokciom właściwy kształt i długość.
Użyj: pilnik 180/240



SKÓRKI
Przygotuj okolice skórek, usuń je frezarką lub kopytkiem.




PŁYTKA
Dokładnie zmatuj powierzchnię każdego paznokcia, usuń zanieczyszczenia.
Użyj: blok polerski, pilnik 240, szczoteczka.



ODTŁUSZCZANIE
Odtłuść płytkę nasączonym wacikiem i pozostaw do wyschnięcia, około 30 sek.
Użyj: wacik bezpyłowy, Nail Prep Start Manicure.


APLIKACJA BUILD GEL SYSTEM



FORMA
Dokładnie dopasuj formę do płytki paznokcia.



PRIMER ACID
Nanieś małą ilość preparatu, pozostaw na około 60 sek.
Nie zalej skórek. W razie potrzeby powtórz czynność.



BASE BUILD GEL
Precyzyjnie nałóż bazę tylko na naturalne paznokcie, od skórek do wolnej krawędzi.
Utwardź: UV-120 sek. / LED-60 sek.



BUILD GEL - 1 WARSTWA
Nanieś pędzlem ciekłą warstwę żelu budującego na naturalny paznokieć i formę. Utwardź w lampie ok. 15 sek., następnie nadaj stylizacji kształt tunelu.
Utwardź: UV-120 sek. / LED-60 sek.



BUILD GEL - 2 WARSTWA
Nałóż drugą warstwę żelu budującego, od skórek do wolnego brzegu, tak aby powstała krzywa „C”.
Utwardź: UV-120 sek. / LED-60 sek.



**WARSTWA DYSPERSYJNA
NAIL PREP START MANICURE**
Przemyj utwardzony żel bezpyłowym wacikiem nasączonym płynem.




KSZTAŁT
Pilnikiem 180/240 nadaj zbudowanym paznokciom perfekcyjny kształt, zaznacz apex i zmatuj je za pomocą pilnika 320/600, oczyść paznokcie z pyłu.



TOP BUILD GEL
Nałóż top od skórek do wolnej krawędzi.
Utwardź: UV-120 sek. / LED-60 sek.



CLEANSER FINISH MANICURE
Nasącz wacik i usuń warstwę dyspersyjną zakończonej stylizacji.



COMPLEX 5 OILS
Dokładnie umyj dłonie i zakończ zabieg oliwką. Wmasuj ją w skórki i dłonie.

USUWANIE BUILD GEL SYSTEM
Stylizację usuń pilnikiem 100/180 lub frezarką, następnie wyrównaj blokiem 120